



## Einrichtung eines E-Mail Kontos in MS Outlook 2010

Voraussetzung für die Einrichtung in eine E-Mail Programm ist die Einrichtung einer E-Mail Adresse und eines Postfaches.

Sie sollten folgende Angaben für die Einrichtung bereit halten:

**E-Mail Adresse:**

**Benutzername:**

**Passwort:**

**Posteingangsserver/Postausgangsserver:**

Der Benutzername ist der Name des Postfaches (Schema: webXXXpX) und wird Ihnen nach der Einrichtung im Confixx-Adminbereich zusammen mit dem Passwort angezeigt. Der Name von **Posteingangsserver** und **Postausgangsserver** ist immer gleichlautend zu Ihrem Domain-Namen. Beispiel: Ihre Domain heißt "ihredomain.de", dann heißen Posteingangs- und ausgangsserver "ihredomain.de".

### Wichtiger Hinweis:

**Die Abbildungen können sich je nach Betriebssystem bzw. Version unterscheiden und von dieser Anleitung abweichen. In diesem Fall nutzen Sie bitte die Hilfe-Funktion direkt in der Software.**

Nach dem Start von Outlook 2010 klicken Sie unter dem Menüpunkt **Datei** auf die Schaltfläche **+ Konto hinzufügen**. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie den Punkt **Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren** auswählen, und auf die Schaltfläche **Weiter >** klicken.

Im nächsten Schritt wählen Sie den Punkt **Internet-E-Mail** und klicken wieder auf **Weiter >**.

**Neues Konto hinzufügen**

**Konto automatisch einrichten**  
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

**E-Mail-Konto**

Ihr Name:   
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:   
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:   
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

**Textnachrichten (SMS)**

**Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren**

< Zurück   **Weiter >**   Abbrechen

Nun sind Sie im Fenster Internet-E-Mail Einstellungen. Unter **Benutzerinformationen** tragen Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail Adresse ein.

Sie können unter **Serverinformationen** den den **Kontotyp** wählen. Wählen Sie **IMAP** wenn Sie von verschiedenen Geräten auf Ihr Postfach zugreifen wollen. Die E-Mails bleiben dabei immer in Ihrem Postfach auf dem Server. Wählen Sie **POP3** wenn Sie nur von einem Gerät E-Mails abrufen. Ihr Postfach wird dabei immer geleert und die E-Mails liegen lokal in Ihrem E-Mail Programm.

Die Angaben für **Posteingangsserver** und **Postausgangsservers (SMTP)** tragen Sie entsprechend Seite 1 dieser Anleitung ein.

Unter **Anmeldeinformationen** geben Sie bei **Benutzername** Ihren Postfachnamen ein, und unter **Kennwort** das Passwort des Postfaches ein. Sie klicken nun auf den Button **Weitere Einstellungen**.

**Neues Konto hinzufügen**

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name: Max Muster  
E-Mail-Adresse: max@muster.de

**Serverinformationen**  
Kontotyp: POP3  
Posteingangsserver: >siehe Server-Infos<  
Postausgangsserver (SMTP): >siehe Server-Infos<

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername: webxxxpx  
Kennwort: \*\*\*\*\*  
 Kennwort speichern  
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).  
Kontoeinstellungen testen ...  
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

**Neue Nachrichten übermitteln in:**  
 Neue Outlook-Datendatei  
 Vorhandene Outlook-Datendatei  
Durchsuchen

Weitere Einstellungen

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

Hier wählen Sie den Karteireiter Postausgangsserver, und aktivieren den Haken bei **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**. Der Punkt bleibt bei **Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden** gesetzt. Wir empfehlen die SSL verschlüsselte Verbindung, dazu öffnen Sie den Karteireiter **Erweitert**. Sie setzen den Haken bei **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)** und stellen auch beim **Postausgangsserver (SMTP)** auf SSL um. Die Nummern ändern Sie bitte entsprechend auf **995** und **465**. Wenn Sie als Kontotyp IMAP ausgewählt haben, lautet der Port für **Posteingangsserver (IMAP) 993**. Sie schließen dieses Fenster wieder mit einem Klick auf **OK**.

The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. The 'Allgemein' sub-tab is active. The following options are visible:

- Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
  - Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
  - Anmelden mit
    - Benutzername:
    - Kennwort:
    - Kennwort speichern
  - Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
- Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Buttons: OK, Abbrechen

The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' sub-tab selected under the 'Postausgangsserver' tab. The following options are visible:

- Serveranschlusnummern:
  - Posteingangsserver (POP3):
  - Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
  - Postausgangsserver (SMTP):
  - Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
- Servertimeout:
  - Kurz  Lang 1 Minute
- Übermittlung:
  - Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen
    - Vom Server nach  Tagen entfernen
    - Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

Buttons: OK, Abbrechen

Wieder zurück im vorherigen Fenster klicken Sie auf **Weiter >**, die Kontoeinstellungen werden nun geprüft. Sollten Sie hier Fehlermeldung erhalten, prüfen Sie bitte Ihre Angaben in den **Serverinformationen** und **Anmeldeinformationen**. Ist alles richtig, erscheint das Fenster mit der Meldung **Kontoeinrichtung abgeschlossen!**, Sie können hier auf **Fertig stellen** klicken. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

